

AFMÆRKNING AF REDSKABER

Garn, kasteruser, tejner i en lænke og krogliner skal, i den vestlige ende, afmærkes med en flagbøje med to flag og to reflekser. I den østlige ende skal redskaberne afmærkes med en flagbøje med et flag og en refleks. (Flagene må ikke være hvide) (For fritidsfiskere skal reflekserne være gule).

Enkeltstående tejner afmærkes med en flagbøje med et flag (ikke hvidt) og en refleks eller en fiskekugle med en diameter på mindst 15 cm.

AFMÆRKNING AF FLYDEGARN FOR SILD, MAKREL OG ØRRED

Det er ofte disse redskaber, der sejles ned og mistes pga. dårlig afmærkning. I områder med meget trafik bør disse typer af redskaber forsynes med blinklys. Garnet bør monteres med tydelige kugler på overtællen og en stor kugle eller garnbøje i forhånd for flagbøjen. Ankeret bør være på mindst 10 kg og være forsynet med min. 1 meter kæde.

Garnet kan sættes som svajgarn, kun ankeret i den ene ende eller som stående mellem 2 ankere og flagbøjer som tidligere anført.

BØJELINEN

Bøjelinen skal som udgangspunkt være ca. 2 gange vanddybden for ikke at trække flagbøjen under i kraftig strøm. Det er meget vigtigt, at det sikres, at bøjelinen ikke flyder i overfladen, hvis der anvendes tov, der flyder. Dette vil øge risikoen for, at andre fartøjer i området sejler flagbøjerne af. Flydende tov til flagbøjen kan holdes under vandoverfladen ved at indflette synkeline ca. 1/3 nede af bøjelinen i forhold til lines længde (se figur nedenfor). En bøjeline har typisk en diameter på 6-8 mm.

Desuden skal du, når du sætter dit redskab, være opmærksom på, at linen ikke er viklet sammen eller er slidt, så risikoen for tab forøges.

ANKERET

Hvis der fiskes i områder med mange sten, vil redskaberne typisk stå relativt fast, men hvis der fiskes på en glat havbund, vil strøm og bølger kunne få redskaberne til at flytte sig. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at redskaberne står fast på den glatte havbund ved at anvende et anker i hver ende eller vægklodser af beton eller jern. Vægten af ankeret eller klodserne afhænger i høj grad af området, som der fiskes i, men typisk vil 2-3 kilo være tilstrækkeligt til et fritidsfiskergarn.



MELDEPLIGT VED MISTET REDSKAB

Hvis du som erhvervsfisker er så uheldig at miste dit redskab til havs, er det vigtigt, at du forsøger at bjærge dette, hvis vejret tillader det. Hvis det ikke lykkedes at bjærge redskabet, så skal dette meldes til FiskeriMonitoreringsCenteret (FMC) på

72 18 56 09

Det forventes, at meldepligten vil blive udvidet til også at omfatte fritidsfiskere fra 1. juli 2021. Det betyder, at det også bliver lovpligtigt for fritidsfiskere at lave den nødvendige indberetning, hvis man taber et redskab. Dette lovforslag er dog endnu ikke vedtaget.

ANDEN LOVGIVNING

Der kan være lokale reguleringer om krav til pingere og sættetider. Er du i tvivl om reglerne herfor, kan du kontakte Fiskeristyrelsen.



AFSTANDSREGLER

Vær opmærksom på, at der gælder visse afstandsregler for, hvor tæt man må sætte sine redskaber i forhold til andre redskaber, der allerede er sat. Der vil være en højere risiko for at få ødelagt eller miste sine redskaber, hvis redskaberne sættes for tæt. For garn, ruser og krogliner skal der være en afstand på 150 meter til pæleruser og erhvervsfisker-bundgarn. Indbyrdes skal de have en afstand på 50 meter. Garn skal holde en afstand på 100 meter til lavvandslinje og sejltrende.

Overtrædelse af reglerne om afstand mellem faststående fiskeredskaber er undergivet privat påtale.

BJÆRGNING AF REDSKABER

Hvis man skulle være så uheldigt at få begge sine flagbøjer sejlet ned, er det stadig muligt at bjærge sit redskab vha. et søgeanker, også kaldet et dræg. Det er vigtigt, at man holder bundkontakt samtidig med, at man sejler stille fremad. På sin GPS vil man kunne se, hvor redskabet står, og så vil en fremgangsmåde være at sejle vinkelret på redskabet og derved prøve at fange det igen, så det kan bjærges.



De seneste år har mistede redskaber og såkaldte spøgelsesnet fået større og større fokus i EU.

Deres forekomst er dokumenteret i forskellig grad i danske farvande, og derfor er Danmarks Fiskeriforening PO, Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund gået sammen om at udarbejde gode råd og en simpel vejledning til sætning af særligt garn og tejner, så vi sammen kan arbejde for at minimere tab af fiskeredskaber.

Nogle punkter i denne folder er gældende lovgivning, mens andet er gode råd og oplysninger. Er noget uklart, kan man altid kontakte den ansvarlige styrelse.

VEJR

Det er vigtigt, at redskaber bjærges, hvis vejr-meldingen er meget dårlig. Der er en meget stor sandsynlighed for, at ens redskaber mistes, enten fordi de flytter sig eller ruller rundt og ødelægges i meget dårligt vejr. Redskaberne vil også være meget udsatte for at fyldes med drivende ålegræs eller tang i dårligt vejr.

GPS-KOORDINATERNE

Det er meget vigtigt, at man kan finde sine redskaber igen, og her er en GPS uundværlig. Husk at få afsat GPS-positioner på alle dine redskaber, så de kan findes igen. Det er også vigtigt at undgå at sætte sine redskaber i sejl-ruter, da der i disse områder vil være en meget stor risiko for, at ens bøger bliver påsejlet af andre fartøjer.

Materialet er udarbejdet
med støtte fra

FISKEAFGIFTSFONDEN 



 **DANMARKS
FISKERIFORENING**
Producent Organisation



Dansk

Fritidsfiskerforbund